

# ZKFinger SDK For Linux

---

接口开发手册



熵基科技股份有限公司

<http://www.zkteco.com>

# 版权声明

熵基科技股份有限公司版权所有©,保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本书的部分或全部,并不得以任何形式传播。

# 1. 目录

---

## 版权声明

## 1. 目录

## 2. 前言

## 3. ZKFinger10.0 介绍

### 3. 技术规格

#### 3.1. 开发语言

#### 3.2. 平台支持

#### 3.3. SDK 架构

#### 3.4. 技术参数

#### 3.5. 快速集成

##### 3.5.1. SDK文件列表

##### 3.5.2. 支持设备列表

#### 3.6. 编程引导

##### 3.6.1. 登记流程

##### 3.6.2. 比对流程

## 4. SDK接口说明

### 4.1. 设备接口说明

#### 4.1.1. 功能列表

#### 4.1.2. sensorEnumDevices

#### 4.1.3. sensorOpen

#### 4.1.4. sensorClose

#### 4.1.5. sensorRebootEx

#### 4.1.6. sensorCapture

#### 4.1.7. sensorGetParameter

#### 4.1.8. sensorSetParameter

#### 4.1.9. sensorGetParameterEx

#### 4.1.10. sensorSetParameterEx

#### 4.1.11. sensorReboot

#### 4.1.12. sensorStatus

### 4.2. 算法接口说明

#### 4.2.1. 功能列表

#### 4.2.2. BIOKEY\_INIT\_SIMPLE

#### 4.2.3. BIOKEY\_CLOSE

#### 4.2.4. BIOKEY\_EXTRACT

#### 4.2.5. BIOKEY\_GETLASTQUALITY

#### 4.2.6. BIOKEY\_GENTEMPLATE

#### 4.2.7. BIOKEY\_VERIFY

#### 4.2.8. BIOKEY\_SET\_PARAMETER

#### 4.2.9. BIOKEY\_DB\_ADD

#### 4.2.10. BIOKEY\_DB\_DEL

#### 4.2.11. BIOKEY\_DB\_CLEAR

#### 4.2.12. BIOKEY\_DB\_COUNT

#### 4.2.13. BIOKEY\_IDENTIFYTEMP

#### 4.2.14. BIOKEY\_EXTRACT\_GRAYSCALEDATA

## 5. 附录

### 5.1 名词解释

## 2. 前言

本文档会为您提供 SDK 基本的开发指南和技术背景介绍,帮助您更好地使用我们的技术服务。  
衷心感谢您对我们技术与产品的信任和支持!

## 3. ZKFinger10.0 介绍

熵基科技一直专注于指纹识别算法的研究和产业化推广,已将指纹识别系统应用到各个行业中。随着指纹识别系统越来越广泛的应用,市场对指纹识别算法的精确性,适用性和运算速度等多方面提出更高的要求。为满足这些需求,我们从低质量指纹图像的增强,指纹的特征提取、指纹图像的分类与检索及压缩技术、指纹图像匹配算法等多方面进行优化,推出ZKFinger10.0版高速算法。该算法在大规模的数据库上进行了严格的测试,误识率(False Accept Rate, FAR)、拒识率(False Reject Rate, FRR)、拒登率(Error Registration Rate, ERR)等性能都大大提高,对过干、太湿、伤疤、脱皮等低质量的指纹图像处理效果也明显增强,算法比对速度提升了10倍以上。该算法的指纹模板也同时进行了优化存储,与以前的算法版本的指纹模板不兼容。您选择ZKFinger10.0版高速算法后,必须重新登记用户指纹模板。

ZKFinger10.0 算法具有以下特点:

- ZKFinger SDK软件开发包能够快速集成到客户系统中,通过开放图像处理接口,可以支持任何扫描设备和指纹Sensor(图像DPI>=300DPI)。
- ZKFinger10.0算法通过自适应的、适合匹配的滤镜和恰当的阈值,减弱图片噪声,增强脊和谷的对比度,甚至能够从质量很差的指纹(脏、刀伤、疤、痕、干燥、湿润或撕破)中获取前档的全局和局部特征点。
- ZKFinger10.0算法支持180°旋转比对。
- ZKFinger10.0算法不需要指纹必须有全局特征点(核心点、三角点等),通过局部特征点就可以完成识别。
- ZKFinger10.0算法通过分类算法(指纹被分成五大类型:拱形、左环类、右环类、尖拱类、漩涡类“斗”),预先使用全局特征排序,从而大大的加速指纹匹配过程。

## 3. 技术规格


### 3.1. 开发语言

支持各种主流桌面开发语言(如C、C++、Java(jna)等)

### 3.2. 平台支持

CPU平台	系统版本
X86_64 (Intel/AMD/海光/兆芯等)	Ubuntu12.04+ Deepin OS V15.11+ UOS 20 银河麒麟V4/V10
ARM64(飞腾、鲲鹏等)	UOS 20 麒麟系统V4/V10
MIPS64(龙芯)	UOS 20 麒麟系统V4/V10
其他Linux 系统/CPU等	根据不同系统、不同CPU定制评估适配(大部分客户可以拿以上版本自行验证;有不满足再走定制流程)

### 3.3. SDK 架构



### 3.4. 技术参数

参数名	描述
模板大小	<=1664字节
旋转	0~360度
FAR	<=0.001%
FRR	<=1%
比对速度 (1:1)	<=50ms
识别速度 (1:50,000)	<=500ms
图像DPI	500DPI

### 3.5. 快速集成

#### 3.5.1. SDK文件列表

文件名	描述	其他备注
libzksensorcore.so	采集器通讯核心库	
libidfprcap.so	免驱指纹采集器采集动态库	
libslkidcap.so	Live10R/Live20R 采集器采集动态库	
libzkfpcap.so	采集器接口动态库	对应文档设备API
libzkfp.so	算法接口动态库	对应文档算法API
libzkalg12.so	ZKFinger10.0算法核心库	
libusb-0.1.so.4	算法核心依赖	仅X86_64需要
libusb-1.0.so.0.1.0	算法核心依赖	仅X86_64需要

#### 3.5.2. 支持设备列表

设备名	VID	PID
Live10R	0x1B55	0x0124
Live20R	0x1B55	0x0120


设备名	VID	PID
FS200(-R)	0x1B55	0x0304
FS300(-R)	0x1B55	0x0306
ZK6000A(-R)	0x1B55	0x0308
ZK7000A(-R)	0x1B55	0x0302

## 3.6. 编程引导

ZKFinger SDK 单独提供采集SDK和算法SDK,其中采集SDK只是3.5.2 设备列表列举的设备；算法SDK版本为ZKFinger10.0，由于算法绑定了采集器，因此使用时需要在调用采集SDK连接设备成功后才可以初始化算法。其中FS200/FS300/ZK6000A/ZK7000A 内置加密芯片需烧写ZKFinger10.0许可才可以使用本算法。

以下将对登记比对流程进行简单介绍。


### 3.6.1. 登记流程



- 调用sensorCapture采集图像
- 当采集图像成功后调用提取模板；失败则继续采集
- 提取模板失败时继续采集图像；提取成功时调用identify判断是否指纹已登记
- 如果手指已登记结束登记过程并提示用户；采集3次指纹模板，不足三次继续采集图像
- 生成登记模板，当失败时结束登记过程并提示用户；成功时保存数据库

- 完成登记过程

### 3.6.2. 比对流程



- 1:N识别首先需要将已登记的模板都加载到内存中；可在算法初始化成功之后加载
- 调用采集SDK采集图像
- 当采集失败时继续采集；当采集成功时调用算法SDK提取模板
- 当提取模板失败时继续采集图像；当提取模板成功时调用identify比对指纹，并反馈结果给用户
- 完成比对过程

## 4. SDK接口说明

### 4.1. 设备接口说明

#### 4.1.1. 功能列表

函数	功能描述
sensorEnumDevices	枚举设备，搜索全部本SDK支持的设备列表
sensorOpen	打开设备
sensorClose	关闭设备
sensorRebootEx	重启设备(打开->重启->关闭)
sensorCapture	采集图像



函数	功能描述
sensorGetParameter(Ex)	获取参数
sensorSetParameter(Ex)	设置参数
sensorReboot	重启设备(设备已打开状态)
sensorStatus	获取设备状态

### 4.1.2. sensorEnumDevices

[函数]  

```
int sensorEnumDevices(TXUSBDevice deviceList[], int nMaxCount);
```

[功能]  
枚举设备

[参数]  
deviceList[out]  
返回设备数组  
maxCount[in]  
数组大小

[返回值]  
获取支持的指纹设备数

### 4.1.3. sensorOpen

[函数]  

```
void* sensorOpen(PXUSBDevice device);
```

[功能]  
打开指纹仪

[参数]  
device[in]  
设备结构体指针

[返回值]  
设备句柄

### 4.1.4. sensorClose

[函数]  

```
int sensorClose(void* handle);
```

[功能]  
关闭设备

[参数]  
handle[in]  
设备句柄(见sensorOpen)

[返回值]  
0 表示成功  
其他失败

### 4.1.5. sensorRebootEx

[函数]	<code>int sensorRebootEx(int index);</code>
[功能]	重启设备(不需要先调用sensorOpen)
[参数]	<div> <div>index[in]</div> <div>设备索引(云桌面版固定传0)</div> </div>
[返回值]	<div>0 表示成功</div> <div>其他失败</div>

### 4.1.6. sensorCapture

[函数]	<code>int sensorCapture(void *handle, unsigned char *imageBuffer, int imageBufferSize);</code>
[功能]	采集指纹图像
[参数]	<div> <div>handle[in]</div> <div>设备句柄(见sensorOpen)</div> </div> <div> <div>imageBuffer[out]</div> <div>返回raw图像数据(由调用者申请内存，不小于width*height字节)</div> </div> <div> <div>imageBufferSize[in]</div> <div>imageBuffer 内存大小</div> </div>
[返回值]	<div>&gt;0 表示取像成功并返回数据长度</div> <div>其他失败</div>

### 4.1.7. sensorGetParameter

[函数]	<code>int sensorGetParameter(void *handle, int paramCode);</code>
[功能]	获取简单参数
[参数]	<div> <div>handle[in]</div> <div>设备句柄(见sensorOpen)</div> </div> <div> <div>parmaCode[in]</div> <div>参数代码</div> <div>1: 指纹图像宽</div> <div>2: 指纹图像高</div> </div>
[返回值]	参数值

### 4.1.8. sensorSetParameter

[函数]	<code>int sensorSetParameter(void *handle, int paramCode, int paramValue);</code>
[功能]	设置参数
[参数]	<div> <div>handle[in]</div> <div>设备句柄(见sensorOpen)</div> </div> <div> <div>parmaCode[in]</div> <div>参数代码</div> <div>5: 取像模式</div> </div>

paramValue[in]

参数值,当paramCode=5, paramValue=0(默认值) 表示探测模式, paramValue=1表示流模式  
[返回值]

0 表示成功  
其他失败

## 4.1.9. sensorGetParameterEx

[函数]

```
int sensorGetParameterEx(void *handle, int paramCode, char *paramValue, int *paramLen);
```

[功能]

获取参数

[参数]

handle[in]

设备句柄(见sensorOpen)

parmaCode[in]

参数代码

1: 指纹图像宽(int)

2: 指纹图像高(int)

1103: 设备序列号(String)

paramValue[out]

返回参数值(由调用者分配内存)

paramLen[in/out]

in: paramValue内存大小

out: 实际返回参数值数据大小

[返回值]

0 表示成功  
其他失败

[示例]

//获取指纹图像宽

```
int width = 0;
```

```
int retSize = 4;
```

```
int ret = sensorGetParameterEx(handle, 1, (unsigned char*)&width, &retSize);
```

//获取设备序列号

```
char szSerialNumber[64];
```

```
int retSize = 64;
```

```
int ret = sensorGetParameterEx(handle, 1103, (unsigned char* szSerialNumber, &retSize);
```

## 4.1.10. sensorSetParameterEx

[函数]

```
int sensorSetParameterEx(void *handle, int paramCode, char *paramValue, int paramLen);
```

[功能]

获取参数

[参数]

handle[in]

设备句柄(见sensorOpen)

parmaCode[in]

参数代码

1: 指纹图像宽(int)

2: 指纹图像高(int)

1103: 设备序列号(String)

paramValue[in]

参数值

paramLen[in]

参数值数据长度

[返回值]
0 表示成功
其他失败
[备注]
本接口目前不需要使用到

### 4.1.11. sensorReboot

[函数]
int sensorReboot(void* handle)
[功能]
重启设备(需先调用sensorOpen成功)
[参数]
handle[in]
设备句柄(见sensorOpen)
[返回值]
0 表示成功
其他失败

### 4.1.12. sensorStatus

[函数]
int sensorStatus(void* handle)
[功能]
获取设备状态
[参数]
handle[in]
设备句柄(见sensorOpen)
[返回值]
0 正常
-99998 SLK20R bulk端点异常，需要重启设备
其他错误（连续多次(如5次)失败后，重启设备）

## 4.2. 算法接口说明

### 4.2.1. 功能列表

函数	功能描述
BIOKEY_INIT_SIMPLE	初始化算法
BIOKEY_CLOSE	释放算法
BIOKEY_EXTRACT	提取模板(传入图像宽高必须与BIOKEY_INIT_SIMPLE初始化宽高一致)
BIOKEY_GETLASTQUALITY	获取最近一次提取模板的模板质量
BIOKEY_GENTEMPLATE	生成登记模板
BIOKEY_VERIFY	1:1比对
BIOKEY_SET_PARAMETER	设置算法参数
BIOKEY_DB_ADD	添加登记模板到1:N内存中
BIOKEY_DB_DEL	删除模板
BIOKEY_DB_CLEAR	清空模板
BIOKEY_DB_COUNT	获取已添加模板数
BIOKEY_IDENTIFYTEMP	1:N 比对
BIOKEY_EXTRACT_GRAYSCALEDATA	提取模板

### 4.2.2. BIOKEY\_INIT\_SIMPLE

[函数]
void* BIOKEY_INIT_SIMPLE(int License, int width, int height, BYTE *Buffer);
[功能]
初始化算法
[参数]
license[in]
固定传0
width[in]
指纹图像宽
height[in]
指纹图像高
Buffer[in]
固定传NULL
[返回值]
算法句柄
[备注]
设备[sensorOpen]连接成功后方可调用算法初始化

4.2.3. BIOKEY\_CLOSE

[函数]
int BIOKEY_CLOSE(HANDLE Handle);
[功能]
释放算法
[参数]
Handle[in]
算法句柄(见BIOKEY_INIT_SIMPLE)
[返回值]
1 表示成功
其余表示失败

4.2.4. BIOKEY\_EXTRACT

[函数]
int BIOKEY_EXTRACT(HANDLE Handle, BYTE* PixelsBuffer, BYTE *Template, int PurposeMode);
[功能]
提取指纹模板
[参数]
Handle[in]
算法句柄(见BIOKEY_INIT_SIMPLE)
pixelsBuffer[in]
指纹RAW图像数据(宽高必须与BIOKEY_INIT_SIMPLE一致)，见sensorCapture
Template[out]
返回指纹模板数据(建议分配2048字节)
PurposeMode[in]
固定传0
[返回值]
> 0 表示提取成功，返回模板数据实际长度

4.2.5. BIOKEY\_GETLASTQUALITY

[函数]

```
int BIOKEY_GETLASTQUALITY(HANDLE Handle);
```

[功能]

获取最近一次提取模板的模板质量

[参数]

Handle[in]

算法句柄(见BIOKEY\_INIT\_SIMPLE)

[返回值]

模板质量(0~100)

[备注]

质量不太准确，仅供参考

## 4.2.6. BIOKEY\_GENTEMPLATE

[函数]

```
int BIOKEY_GENTEMPLATE(HANDLE Handle, BYTE *Templates[], int TmpCount, BYTE *GTemplate);
```

[功能]

生成登记特征(多个模板之中取最好)

[参数]

Handle[in]

算法句柄(见BIOKEY\_INIT\_SIMPLE)

Templates[in]

模板数组

TmpCount[in]

模板个数

GTemplate[out]

返回最好的模板(建议分配2048字节)

[返回值]

>0 表示成功，值为最好模板的实际数据长度

## 4.2.7. BIOKEY\_VERIFY

[函数]

```
int BIOKEY_VERIFY(HANDLE Handle, BYTE *Template1, BYTE *Template2);
```

[功能]

比对两个模板

[参数]

Handle[in]

算法句柄(见BIOKEY\_INIT\_SIMPLE)

Template1[in]

比对模板数据

Template2[in]

比对模板数据

[返回值]

返回分数(0~1000)，推荐阈值50

## 4.2.8. BIOKEY\_SET\_PARAMETER

[函数]

```
int BIOKEY_SET_PARAMETER(HANDLE Handle, int ParameterCode, int ParameterValue);
```

[功能]

设置参数(不要随意设置)

[参数]

Handle[in]

算法句柄(见BIOKEY\_INIT\_SIMPLE)

ParameterCode[in]

参数代码
1 表示设置比对阈值
4 表示设置旋转角度
ParameterValue[in]
参数值
[返回值]
1 表示成功
[备注]
除比对阈值/旋转角度外,其他未说明参数代码不要随意设置

### 4.2.9. BIOKEY\_DB\_ADD

[函数]
int BIOKEY_DB_ADD(HANDLE Handle, int TID, int TempLength, BYTE *Template);
[功能]
添加模板到1:N内存中
[参数]
Handle[in]
算法句柄(见BIOKEY_INIT_SIMPLE)
TID[in]
模板ID(必须>0)
TempLength[in]
模板数据长度
Template[in]
登记模板数据
[返回值]
>0 表示成功
其他为失败
[备注]
模板只存在内存中, BIOKEY_DB_CLEAR/BIOKEY_CLOSE/程序退出均被释放

### 4.2.10. BIOKEY\_DB\_DEL

[函数]
int BIOKEY_DB_DEL(HANDLE Handle, int TID);
[功能]
从内存中删除一个模板
[参数]
Handle[in]
算法句柄(见BIOKEY_INIT_SIMPLE)
TID[in]
模板ID(见BIOKEY_DB_ADD)
[返回值]
1 表示成功

### 4.2.11. BIOKEY\_DB\_CLEAR

[函数]
int BIOKEY_DB_CLEAR(HANDLE Handle);
[功能]
清空内存中全部模板
[参数]
Handle[in]
算法句柄(见BIOKEY_INIT_SIMPLE)
[返回值]
1 表示成功

## 4.2.12. BIOKEY\_DB\_COUNT

[函数]

```
int BIOKEY_DB_COUNT(HANDLE Handle);
```

[功能]

获取已添加模板的数量

[参数]

Handle[in]

算法句柄(见BIOKEY\_INIT\_SIMPLE)

[返回值]

模板数量

## 4.2.13. BIOKEY\_IDENTIFYTEMP

[函数]

```
int BIOKEY_IDENTIFYTEMP(HANDLE Handle, BYTE *Template, int *TID, int *Score);
```

[功能]

1:N识别

[参数]

Handle[in]

算法句柄(见BIOKEY\_INIT\_SIMPLE)

Template[in]

指纹模板数据

TID[out]

返回识别成功的指纹ID

Score[out]

返回识别成功的分数(推荐阈值70)

[返回值]

成功返回1

## 4.2.14. BIOKEY\_EXTRACT\_GRAYSCALEDATA

[函数]

```
int APICALL BIOKEY_EXTRACT_GRAYSCALEDATA(void* Handle, unsigned char* PixelsBuffer, int width, int height, unsigned char* Template, int maxTmpLen, int PurposeMode);
```

[功能]

提取特征

[参数]

Handle[in]

算法句柄(见BIOKEY\_INIT\_SIMPLE)

pixelsBuffer[in]

指纹RAW图像数据, 见sensorCapture

width[in]

图像宽

height[in]

图像高

Template[out]

返回指纹模板数据(建议分配2048字节)

PurposeMode[in]

固定传0

[返回值]

> 0 表示提取成功, 返回模板数据实际长度

# 5. 附录

## 5.1 名词解释



以下的定义将帮助你理解指纹识别应用基本功能,以及帮助快速完成指纹识别应用集成开发。

- **指纹(1:1)比对**

指纹 (1:1) 比对也叫做“指纹验证”,根据用户 ID 和指纹模板来验证该用户“是不是”符合其身份;或者比对一组登记模板和比对模板是不是来自同一个手指。

- **指纹(1:N)比对**

指纹 (1:N) 比对也叫做“指纹辨识”,是指在不知道用户 ID 的情况下,仅根据输入的指纹,在指纹数据库中进行检索,返回符合阈值条件的用户名、相似度等信息,得出“有没有”该用户的结论的过程。